

Mikron Node Jutalomprogram

A Mikron csapata jutalmazza azokat, akik segítenek fenntartani a hálózatot azzal, hogy a tárcaszoftverben található node-ot futtatják. Ez a dokumentum a node futtatás elindításában nyújt segítséget.

Követelmények

Ahhoz, hogy Mikron node-ot futtass és részt vegyél a Node Jutalomprogramban, szükséged lesz:

- a tárcaszoftverben elhelyezett minimális mikron mennyiségre, vagyis legalább 1000 mikronra
- egy internethez 0-24-ben csatlakozó számítógépre, ami statikus és publikus IP címmel rendelkezik.

Ezek biztosítását ez a dokumentum nem tárgyalja

A követelmények további részleteit az alábbi dokumentum tárgyalja:


<https://mikron.io/en/docs/node-reward>

Előkészítés

Windows szoftvertárcával

1. Telepítsd a tárcaszoftvert. Erről a linkről letöltheted a legfrisebb verziót:
<https://mikron.io/en/wallet/download>
2. Győződj meg róla, hogy a tárcán rendelkezelsz a minimális összeggel (1000 mikron)
3. Állítsd be a tárcádat a következőképpen:

kattints a Beállítások menüpontra a tárcában



a felnyíló ablakban kattints a "Node azonosító beállítása" gombra

Node azonosító (Node Díjazáshoz)

mik_3h5okne9nsd1p67sf4du66mgj67rto18y1w9sd4jempoufdfkhhkod9p73q8f

Node azonosító törlése	Node azonosító beállítása
Beállítja a Node azonosítót egy új véletlen-generált értékre. Akkor használd ezt, ha NEM kívánsz részt venni a Node Díjazásban.	Beállítja a Node azonosítót az aktuális (első) számlaszámra. Akkor használd ezt, ha részt szeretnél venni a Node Díjazásban. BIZONSAGI FIGYELMEZTETÉS: a Node azonosítónak beállított számlaszám nyilvánosan látható lesz!

ADATVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS: A művelet elvégzésével a számlád publikusan látható lesz a Mikron peer-to-peer hálózaton a publikus IP címeddel együtt.

4. Hagyd futni a tárcaszoftvert (az idő legalább 90%-ában)

Linux, parancssori node

Amennyiben szervergépen futtatnád a Mikron node-ot, praktikus a Linux parancssori verziót használni.

1. Installáld a mikron_node-ot. A minimum verzió: 1.0.7.
Erre több módszer is van, lehet:
 - installálni a binárist (innen: <https://mikron.io/en/node/download-linux>),
 - vagy Dockerből képfájlból futtatni,
 - vagy helyben lefordítani.A GitHub Wikin található részletes leírások:
 - https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Running-a-node
 - https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Dockerized-node
 - https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Build-Instructions
2. Importáld egy tárcát, és állítsd be a NodeID-t. Itt vannak példa parancsok, a Wikin részletesebb leírást is találsz:
[https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/NodeID-Handling-\(for-Node-Reward\)](https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/NodeID-Handling-(for-Node-Reward))

```
> ./mikron_node --wallet_create # outputs new wallet_id
Wallet ID: D810170134C2A025AB7376851F952012B64E509BE67BB2014F7F22201246734E

> ./mikron_node --account_create --wallet <wallet_id> # outputs new account_id
Account: mik_1587o7bqh1emp34j9h1jrefma7dea47kt7zgihqoguwq5k3fpnesd4myrife

./mikron_node --wallet_list
Wallet ID: D810170134C2A025AB7376851F952012B64E509BE67BB2014F7F22201246734E
mik_1587o7bqh1emp34j9h1jrefma7dea47kt7zgihqoguwq5k3fpnesd4myrife

> ./mikron_node --wallet_change_seed --wallet <wallet_id> --key <seed>
```

```
> ./mikron_node --set_node_id --wallet <wallet_id>  
Node ID set: mik_1587o7bqh1emp34j9h1jrefma7dea47kt7zgihqoguwq5k3fpnesd4myrife
```

3. Futtasd a node-ot, ezek szerint:

https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Running-a-node .

Windows parancssori verzió: jelenleg nem támogatott, későbbre várható.

Jutalom, Ellenőrzés

A Jutalomprogram napi kifizetéssel működik. A node-ot futtató számlán minden reggel bejövő tranzakcióként jelenik meg a jutalom.

Az alábbi oldalon ellenőrizheted minden résztvevő node statisztikáit:

<https://mikron.io/node-reward>

A második táblázat friss adatokat mutat (utóbbi egy óra, pár percenként frissül), itt hamar meg kell jelenjen a node-od, ha rendben fut.

01-24 08:50	mik_1atpgsdum9yt1w8gsiukcphcciq8wswb	29432
01-24 08:50	mik_143j65a4cjuh1xnwnsifzuzjzmeek3o	1100